

PANNELLO \$JOTJWV - F01

```

*****
*
*
* $JOTJW-Guida          Tabella Gestione Automotive          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          COMPUTER VAR SERV.
*
*   Gestione Automotive b (S/N/P)
*
*
*                               Numeratori per piani f.
*                               Prd.Int. conferm.   bb
*                               C/Lav. confermati   bb
*
*   EXIT Gestione Documenti   EXIT Produzione
*   A inizio   bbbbbbbbbbb    Su fabbis.   bbbbbbbbbbb
*   A fine     bbbbbbbbbbb
*
*   Su F02     bbbbbbbbbbb    Su $U0B01     bbbbbbbbbbb
*   Su F03     bbbbbbbbbbb    Su $U0B02     bbbbbbbbbbb
*   Su F04     bbbbbbbbbbb    Su $U0B03     bbbbbbbbbbb
*   Su F07     bbbbbbbbbbb    Fine pian.   bbbbbbbbbbb
*   Prima write bbbbbbbbbbb    Su $U0B11     bbbbbbbbbbb
*   Dopo write  bbbbbbbbbbb    Su $U0B12     bbbbbbbbbbb
*   Su uscita  bbbbbbbbbbb
*
*   F3 Uscita   F6 Conferma
*
*
*****

```

Gestione Automotive

- S - Gestione Automotive attivata.
- P - Gestione delle sole exit impostabili sulla tabella JOW.
- N - Tabella disattivata.

Numeratori per pianificazione

Solo se gestione Automotive attivata. Inserire i numeratori (tabella M05) da utilizzare nella procedura personalizzata Automotive per ordini di produzione interna e C/lavoro confermati.

Exit per Gestione documenti

Indicare le exit da eseguire scegliendo tra quelle disponibili sul programma di gestione documenti.

Exit per Produzione

Indicare le exit da eseguire durante il giro della produzione avanzata, scegliendo tra quelle disponibili nei vari programmi.

## Tasti funzionali:

- F3 - Uscita
- F6 - Conferma i dati immessi.